


14. Modul torzije i torzijsko titranje

1. Ključni pojmovi

Smicanje, modul smicanja, Poissonov omjer, modul torzije, torzijsko titranje

2. Teorijski uvod



Slika 1. Smicanje

U ovoj vježbi proučavat ćemo torzijske elastične deformacije metalne šipke te torzijske oscilacije takve šipke opterećene na jednom kraju utezima. Za proučavanje torzije važno je razmotriti jedan poseban oblik naprezanja - smicanje. Takvo naprezanje prikazano je na slici 1. Kvadar određenog materijala donjom plohom učvršćen je na podlogu, a na gornju plohu površine S djelujemo **tangencijalno** silom F_x . Zbog tog naprezanja, kvadar se nagne za kut α . Za mala naprezanja ova deformacija je elastična i opisana je Hookeovim zakonom:

$$\varepsilon = G\alpha , \quad (1)$$

gdje je G modul smicanja, a $\varepsilon = F_x/S$ tangencijalno naprezanje po jedinici površine.¹ Modul smicanja G može se u široj teoriji elastičnih deformacija za izotropni materijal povezati s Youngovim modulom E i Poissonovim omjerom μ relacijom:

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} . \quad (2)$$

Modul smicanja ovisi samo o materijalu.


Torzija je pojava u kojoj se šipka određenog materijala jednim krajem učvrsti, a na drugi kraj djeluje se momentom sile. Na taj se način šipka "suče" ili tordira. Za stalni moment sile imat ćemo ravnotežno stanje, što znači da se šipka svojim momentom sile opire vanjskome momentu. Pokazat ćemo da se torzija može svesti na smicanje te da postoji proporcionalnost između momenta sile i kuta torzijske deformacije:

$$\vec{M} = -D_t \vec{\Phi} , \quad (3)$$

gdje je D_t modul torzije koji ovisi o materijalu i geometrijskim svojstvima šipke (primijetite da je u izrazu kut dan u radijanima).

Razmotrimo torziju šipke valjkastog oblika duljine L i polumjera R . Kako bismo izračunali modul torzije, zamislimo da se šipka sastoji od niza cijevi rastućih polumjera tako da ispunjavaju cijeli profil šipke. Jedna takva cijev polumjera r ($r \leq R$), debljine dr i duljine L prikazana je na slici 2.

¹ Druga vrsta naprezanja je istezanje ili sabijanje (vlak ili tlak) u kojem sila djeluje okomito na površinu. U tom naprezanju definira se Youngov modul elastičnosti.



Slika 2. Torzija jedne cijevi

Svaku cijev možemo još razdijeliti na uske paralelepipede visine $dS = dl dr$. Počevši od vrha prema dolje, poprečni slojevi smiču se tangencijalno na cijev, no da bi paralelepiped ostao dijelom cijevi, mora postojati i maleno smicanje prema osi cijevi. To radikalno smicanje mnogo je manje od onoga tangencijalnog pa ga možemo zanemariti u računu sila. Ako se osnovica šipke zarođiva za kut φ , svaki od paralelepipedova doživljava smicanje za kut α . Za male deformacije kut smicanja je omjer duljine luka koji opisuje tu rotaciju i visine paralelepipedova:

$$\alpha = \frac{r\varphi}{L}. \quad (4)$$

Sila naprezanja tog paralelepipedova prema Hookeovu zakonu je

$$dF = G\alpha dS = \frac{G\varphi r}{L} dr dl, \quad (5)$$

a moment sile je

$$dM_{\text{paralelepiped}} = rdF = \frac{G\varphi r^2}{L} dr dl. \quad (6)$$

Moment sile cijele cijevi radijusa r dobije se integriranjem dl po opsegu $2r\pi$

$$dM_{\text{cijevi}} = 2\pi \frac{G\varphi r^3}{L} dr. \quad (7)$$

Ukupni moment sile šipke je

$$M = \int_{r=0}^R dM_{\text{cijevi}} = \frac{\pi G R^4}{2L} \varphi, \quad (8)$$

a to je upravo oblik koji ima jednadžbu (3). Modul torzije prema tomu je

$$D_t = \frac{\pi}{2} G \frac{R^4}{L}. \quad (9)$$

Modul torzije ovisi o modulu smicanja materijala i o geometriji šipke. On naglo raste s polumjerom R šipke. To znači da je za torziju deblje šipke za dani kut φ potreban mnogo veći moment sile nego

kod tanje šipke. Također vidimo da je za torziju dulje šipke za dani kut φ potreban manji moment sile nego za kraću šipku.

Torzijsko titranje. Prepostavimo da je jedan kraj šipke učvršćen, a na drugi učvrstimo tijelo koje ima moment tromosti I oko osi šipke. Tordiramo li šipku za neki kut φ i otpustimo, započet će oscilacije jer postoji moment sile koji nastoji vratiti šipku u netordirano stanje, a moment tromosti tijela nastoji održati trenutačnu rotaciju. Odredimo period tih oscilacija. Newtonova jednadžba za kružno gibanje je

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} , \quad (10)$$

gdje je $\vec{L} = I\vec{\omega}$ kutna količina gibanja tijela učvršćenog na dnu šipke, a $\vec{\omega} = d\vec{\varphi}/dt$ je kutna brzina tog tijela. Uvrstimo li jednadžbu (3) u (10), dobivamo jednadžbu gibanja

$$I \frac{d^2\varphi}{dt^2} + D_t \varphi = 0 . \quad (11)$$

Period titranja torzijskih oscilacija jest

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{D_t}} = \frac{2\pi}{R^2} \sqrt{\frac{2IL}{\pi G}} . \quad (12)$$

Znači da mjeranjem perioda torzijskih oscilacija možemo odrediti modul smicanja nekog materijala ako su nam poznate dimenzije šipke i moment tromosti tijela.

3. Mjerni uređaj i mjerjenje

Mjerni uređaj prikazan je na slici 3. Sastoji se od kružne ploče s podjelom na stupnjeve, na kojoj se nalazi letvica s kazaljkom koja se može slobodno okretati. Na letvici se nalaze utori koji omogućuju učvršćivanje šipki koje se ispituju te čavlići koji služe kao hvatište za dinamometar. Šipka koju ispitujemo učvrsti se gornjim krajem u nepomični držač na stalku. Pri učvršćenju šipki u držač posebnu pozornost treba obratiti na to da se šipke ne savijaju i da budu okomite na ploču. Priloženo je više različitih šipki: po jedna čelična, bakrena, mjedena i aluminijksa istih dimenzija te još četiri aluminijske šipke različitih dimenzija. Kao dodatna oprema priloženi su dinamometar, zaporna ura i dva utega za opterećenje letvica pri mjerenu torzijskih titranja.

Za određivanje modula torzije statičkom metodom upotrebljavamo čeličnu šipku. Omčom dinamometra obuhvatimo čavlić na drvenoj letvici i torzijski deformiramo šipku za neki kut φ , pazeci da dinamometar bude okomit na letvicu. Očitamo iznos sile potreban za tu deformaciju i izmjerimo krak sile. Učinimo niz mjeranja za razne kutove. Iz tih rezultata određuje se modul torzije za danu šipku. Uočite da je pri određivanju nultog položaja dinamometra moguća sistematska pogreška.

Kad za čeličnu šipku statičkom metodom odredimo modul torzije, prelazimo na drugi dio vježbe, tj. proučavanje torzijskih titranja. Na drvenu letvicu pričvrstimo dva utega i time joj povećamo moment tromosti. Pobudimo torzijske oscilacije i mjerimo njihov period. Iz poznavanja D_t i T možemo odrediti moment tromosti sustava letvice i utega. U dalnjem tijeku vježbe više ne pomičemo utege.

Treći dio vježbe sastoji se od određivanja modula torzije raznih šipki metodom torzijskih titranja. Za svaku šipku izmjerimo period titranja, a buduci da je moment tromosti poznat iz drugog dijela vježbe, lako je odrediti modul torzije. Dimenzije čelične, bakrene, mjedene i jedne aluminijske šipke jesu ($l=0,5 \text{ m}$, $2r=2 \text{ mm}$), a preostale četiri aluminijske šipke dimenzija su ($l=0,5 \text{ m}$, $2r=3 \text{ mm}$); ($l=0,5 \text{ m}$, $2r=4 \text{ mm}$); ($l=0,4 \text{ m}$, $2r=2 \text{ mm}$) i ($l=0,3 \text{ m}$, $2r=2 \text{ mm}$).



Slika 3. Mjerni uređaj

4. Zadaci

1. Izmjerite modul torzije čelične šipke statičkom metodom. U tu svrhu izmjerite ovisnost momenta sile o kutu otklona i prikažite je grafički. Moment sile mjerite za kutove do 40° . Iz nagiba pravca odredite modul torzije.
2. Izmjerite period titranja sustava koji se sastoji od čelične šipke i letvice s utezima. Odredite moment tromosti sustava. Provedite račun pogrešaka.
3. Izmjerite period torzijskih titranja bakrene šipke duljine 0,5 m i promjera 2 mm. Odredite module torzije te šipke, te module smicanja čelika i bakra.
Izmjerite period torzijskih titranja mјedene šipke duljine 0,5 m i promjera 2 mm. Odredite module torzije te šipke, te module smicanja čelika i mјedi.
4. Izmjerite period torzijskih titranja za tri aluminijске šipke istog promjera, a različitih duljina. Prepostavite da je $T = \text{const} \cdot L^\gamma$. Logaritamskim grafom odredite eksponent γ . Usporedite s jednadžbom (12).
Izmjerite period torzijskih titranja za tri aluminijске šipke iste duljine, a različitih promjera. Prepostavite da je $T = \text{const} \cdot R^\gamma$. Logaritamskim grafom odredite eksponent γ . Usporedite s jednadžbom (12).